

## CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO DE WINDOWS

El Control de Cuentas de Usuario (UAC) es una tecnología de seguridad de algunos sistemas operativos de Microsoft Windows, la cual impide que las aplicaciones hagan cambios no autorizados en los equipos.

Al instalarse, Testing Program registra las librerías del sistema que requiere, además crea la estructura de carpetas para su funcionamiento. Cuando el UAC te lo solicite autoriza a la aplicación **Asistente para la instalación** para que pueda realizar los cambios necesarios en el equipo.

---

### Contenido

INFORMACIÓN IMPORTANTE .....	2
DESACTIVAR EL CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO .....	2
Windows 10 .....	2
Windows 8 .....	4
Windows 7 .....	6

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta configuración aplica exclusivamente para Sistemas Operativos de Microsoft Windows superiores a las versiones Vista y Server 2008; si cuentas con Windows XP o Server 2003 has caso omiso a este documento.


## DESACTIVAR EL CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO

Testing Program trabaja de manera adecuada con el UAC activo pero en algunas ocasiones es necesario desactivarlo para que el sistema se instale de manera completa; esto dependerá de las configuraciones adicionales de tus equipos.


### Windows 10

1. Abre el menú *Inicio* y enseguida ingresa al *Panel de control*.


Una forma de hacerlo es escribiendo la palabra Panel de Control y enseguida haciendo clic sobre la opción que aparece.




2. A continuación haz clic sobre la opción *Cuentas de usuario*.



3. Haz clic en la opción *Cambiar configuración del control de cuentas de usuario*.




4. Desplaza el control hasta la posición **NO notificarme nunca**.




5. Haz clic en el botón **Aceptar**.

6. Por último, reinicia tu equipo para que los cambios surtan efecto.




## Windows 8


1. Ingresas al menú *Inicio* y abre el *Panel de control*.




2. Ubica e ingresa a la opción *Cuentas de usuario y protección infantil*.




3. A continuación ingresa a la opción *Cuentas de usuario*.




4. A continuación haz clic en la opción *Cambiar configuración de control de cuentas de usuario*.



5. Desplaza el control hasta la posición *NO notificarme nunca*.




6. Haz clic en el botón *Aceptar*.
7. Por último, reinicia tu equipo para que los cambios surtan efecto.




## Windows 7

1. Abre el menú *Inicio* y haz clic en la imagen que se encuentra en la parte superior derecha.



2. Haz clic en la opción *Cambiar configuración del control de cuentas de usuario*.



3. Desplaza el control hasta la posición *NO notificarme nunca*.

